

**INAIL**

Nota per l'utilizzo del PC Desktop fuori ufficio

DIREZIONE CENTRALE PER  
L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE

Ufficio XII - Esercizio Infrastrutture ICT

**INAIL**

DIREZIONE CENTRALE  
PER L'ORGANIZZAZIONE  
DIGITALE

## Indice del documento

1.	GENERALITÀ .....	
1.1.	TABELLA DELLE VERSIONI.....	3
1.2.	TERMINI ED ACRONIMI.....	3
2.	INTRODUZIONE.....	
3.	UTILIZZO DEL PC DESKTOP FUORI UFFICIO (ES. PROPRIA ABITAZIONE) .....	
4.	COLLEGAMENTO DEL PC DESKTOP FUORI UFFICIO .....	
5.	PC DESKTOP INAIL IN HOTSPOT CON SMARTPHONE AZIENDALE PER IL COLLEGAMENTO AD INTERNET .....	

# 1. GENERALITÀ

## 1.1. Tabella delle Versioni

Vers.	Data	Classif.	Elabora	Verifica	Approva	Note
V01	24/03/20		Laboratorio di certificazione	Idem	idem	Prima versione del documento

## 1.2. Termini ed Acronimi

Termine	Definizione
DCOD	Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale

## 2. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive i passaggi da effettuare sulle postazioni PC Desktop che saranno utilizzate fuori ufficio (p.es.: presso il proprio domicilio).

**Si precisa che tutte le postazioni, prima di essere scollegate dalla rete INAIL, necessitano di alcune operazioni atte a rendere operative le postazioni stesse al di fuori dell'ufficio.**


### 3. UTILIZZO DEL PC DESKTOP FUORI UFFICIO (ES.: PROPRIO DOMICILIO)

Di seguito si riportano i corretti passaggi da effettuare per ogni postazione, prima di scollegarla dalla rete INAIL.


Aprire il catalogo Software presente sul desktop:



Cliccare sul pacchetto software **"Configura Desktop INAIL a casa"** evidenziato in blu, come da seguente immagine:



nella finestra che si aprirà, fare clic su **"Install"**



Questa operazione installerà l'applicazione *Cisco AnyConnect (VPN)*, modificherà le impostazioni di rete e quelle del browser *Internet Explorer* ed aggiungerà sul desktop l'icona **"Internet FuoriUfficio"**, come da icona seguente.



Una volta terminati i passaggi di cui sopra, sarà possibile scollegare la postazione completa. Oltre al PC Desktop, si ricorda di portare con sé anche il telefono USB Jabra/ Plantronics in dotazione ed il cavo di rete RJ45, in modo tale da poter effettuare chiamate/ videoconferenze tramite Skype for Business e/o Teams.


## 4. COLLEGAMENTO DEL PC DESKTOP FUORI UFFICIO

Una volta posizionato il PC Desktop Inail e ripristinati i cavi di alimentazione, occorre collegare il cavo di rete RJ45 ad una porta del Router/ Modem presente nella propria abitazione. Accendere quindi la postazione ed inserire le proprie credenziali (matricola e password).


La prima operazione da effettuare è fare un doppio clic sull'icona "**Internet Fuori Ufficio**".




Al messaggio che apparirà, confermare su OK.




Per accedere ai programmi istituzionali presenti nella Intranet, occorre attivare la VPN. Selezionare *Cisco AnyConnect* dall'elenco dei programmi (tasto *Start* del desktop presente nella barra degli strumenti in basso a sinistra).




Oppure è possibile posizionare il cursore sull'icona  presente sul desktop nella barra degli strumenti in basso a destra.

Sull'icona, premere il tasto destro del mouse e cliccare su "**Connect**" come in figura:




Si aprirà una piccola schermata in cui andrà inserito (solo per la prima volta) il seguente indirizzo: **vpnsi.inail.it**

Quindi, confermare su **"Connect"**.



Apparirà una finestra, nella quale occorre inserire la propria matricola e password. Premere **"OK"** per essere connessi in VPN.



Da questo momento si potrà accedere alla Intranet del portale Istituzionale e ai vari servizi applicativi.

**N.B.: Si ricorda di scollegarsi dalla VPN quando non si utilizzano gli applicativi istituzionali. Gli accessi a Internet o a tutte le risorse Office 365 (posta elettronica/Outlook, OneDrive, Skype for Business, Teams, Video) devono essere effettuati con VPN disconnessa.**




## 5. PC DESKTOP INAIL IN HOTSPOT CON SMARTPHONE AZIENDALE PER IL COLLEGAMENTO AD INTERNET

Qualora nella propria abitazione non fosse presente un collegamento ad Internet tramite router/ modem, è possibile collegarsi in hotspot con lo smartphone aziendale in dotazione.


Occorre collegare il cavo USB/ miniUSB presente nella confezione del telefono aziendale, ad una porta USB del PC Desktop (nell'immagine di esempio è mostrato un tablet Surface, ma rimane equivalente anche per il Desktop).




Sullo smartphone, aprire le impostazioni e selezionare la voce **"Connessioni"**.




All'interno dell'impostazione "Connessioni", selezionare "**Router WiFi e tethering**", come mostrato nella seguente figura.



All'interno di "Router WiFi e tethering" abilitare la voce "**Tethering USB**" come evidenziato di seguito.



Terminata tale configurazione, sul PC Desktop nell'elenco delle reti disponibili (vedi barra degli strumenti in basso a destra), apparirà la voce "**Rete2 connesso**".



Da questo momento, è possibile accedere alla Intranet del portale Istituzionale e ai vari servizi applicativi, utilizzando la connessione VPN come descritto nei capitoli precedenti del presente documento.